




Instructivo

Configurar Adobe Acrobat Reader DC para firma digital

CONFIGURAR ADOBE READER PARA FIRMAR Y VERIFICAR DOCUMENTOS PDF CON LOS FORMATOS OFICIALES

A continuación se explican los pasos para configurar Adobe Reader DC para que pueda firmar y verificar documentos electrónicos de tipo PDF con los formatos oficiales de Firma Digital, se realizan solamente la primera vez que se utiliza el Adobe Reader DC.

1. Abrir Adobe Reader DC
2. Seleccionar la opción **Edición > Preferencias** en el menú Principal.
3. En la ventana de Preferencias seleccione la categoría **Firmas**. En el lado derecho se muestran las opciones de Firmas digitales que vamos a configurar. Tal como muestra la siguiente imagen.



4. seleccionar la opción de la derecha **Creación y aspecto** -> **mas**
5. En la ventana de **Preferencias de creación y aspecto** realizar la siguiente configuración y al finalizar 'aceptar':



Preferencias de creación y aspecto

Creación

Método de firma predeterminado: Seguridad predet. de Adobe

Formato de firma predeterminado: Equivalente a CAAdES

Al firmar:

- Mostrar motivos
- Mostrar ubicación e información de contacto
- Incluir estado de revocación de la firma
- Ver documentos en modo de vista previa

Activar revisión de advertencias de documento: Al certificar un documento

Impedir firmar hasta que se hayan revisado las advertencias: Nunca

Aspectos

Nuevo...

Editar...

Duplicar

Eliminar

Ayuda

Aceptar

Cancelar


6. Seleccionar la opción de la derecha **Verificación** -> mas
7. A continuación se abre la ventana de **Preferencias de verificación**, realizar la configuración que muestra la imagen y al finalizar 'aceptar':



8. Seleccionar la opción de la derecha **Identidades y certificados de Confianza -> mas...**
9. se abre la ventana de **Configuración de ID digital y certificados de confianza**, en la misma seleccionar la opción de la izquierda **Certificados de confianza** y luego hacer clic en el botón 'importar'.
Para este paso debe estar previamente descargado el certificado AC RAIZ del sitio <https://pki.jgm.gov.ar/app/CertificateAuthority/RootCertificateDownload.aspx>
10. Elegir contactos, escoger la opción 'examinar', buscar el certificado llamado AC RAIZ, ubicado en su PC, seleccionar 'Abrir'.
11. A continuación aparece el certificado AC RAIZ, seleccionarlo en el apartado de Contactos, luego seleccionarlo en el apartado de Certificados y elegir la opción 'Confiar...'
12. Luego en la ventana de **Importar configuración de contactos**, marcar el check de **Utilizar este certificado como raíz de confianza** y presionar el botón de **Aceptar**.
13. A continuación, en la ventana anterior elegir la opción de **Importar**
14. Luego se abre la ventana de confirmación de la Importación, elegir la opción **Aceptar**.



15. debe aparecer el certificado **Importado** en la lista de certificados de confianza, tal como muestra la siguiente imagen. Luego cerrar la ventana.



16. finalizada la configuración cerrar la ventana de Preferencias.